

レポートメーカー 200

ReportMaker200

インストール手順書_rev.3

2018 年 4 月

株式会社計測技術サービス

目次


インストール手順のフローチャート.....	3
HASP ドライバのアンインストール.....	5
HASP ドライバのインストール.....	6
アプリケーションのアンインストール.....	8
アプリケーションのインストール.....	9
Windows10 にインストールできない場合の.NET Framework 設定方法.....	14

インストール手順のフローチャート

下図のフローチャートからインストール手順のパターンを選択して、次ページを参考に、選択したパターンの作業を進めてください。

※Windows10 にインストールできない場合、14 ページを参照してください。

※HASP ドライバのみ入手したい場合、6 ページを参照してください。



前ページのフローチャートにより選択したパターンに従って、インストール作業を進めてください。

ご注意

- ※ HASP ドライバとアプリケーションのアンインストールおよびインストールが完了するまで
 ドングルキー（LOCK STAR キーまたはHASP キー）をセットしないでください
- ※ Windows10 にインストールできない場合、14 ページを参照してください。

A パターン

アプリケーションをアンインストールしてから、インストールを行ってください。

- | | | |
|------------------------|-------|-------|
| 1. アプリケーションのアンインストール手順 | | 8 ページ |
| 2. アプリケーションのインストール手順 | | 9 ページ |

B パターン

アプリケーションのインストールを行ってください。

- | | | |
|----------------------|-------|-------|
| 1. アプリケーションのインストール手順 | | 9 ページ |
|----------------------|-------|-------|

C パターン

アプリケーションのアンインストールと HASP ドライバのアンインストールを行った後、
HASP ドライバのインストールとアプリケーションのインストールを行ってください。

- | | | |
|-------------------------|-------|--------|
| 1. アプリケーションのアンインストール手順 | | 8 ページ |
| 2. HASP ドライバのアンインストール手順 | | 5 ページ |
| 3. アプリケーションのインストール手順 | | 9 ページ |
| 4. HASP ドライバのインストール手順 | | 11 ページ |

D パターン


HASP ドライバのインストールとアプリケーションのインストールを行ってください。

- | | | |
|-----------------------|-------|--------|
| 1. アプリケーションのインストール手順 | | 9 ページ |
| 2. HASP ドライバのインストール手順 | | 11 ページ |

HASP ドライバのアンインストール

プログラムの追加と削除からアンインストールしてください


1. 「Sentinel Runtime」を選択して、[アンインストール]をクリックします
※「Sentinel Runtime」が見つからない場合は、アンインストールする必要はありません。
「HASP ドライバのインストール」へ進んでください。



2. [はい]をクリックします



3. 下の表示が消えたらアンインストールが完了です



HASP ドライバのインストール



1. HASP ドライバの入手

(ア) ダウンロードサイトを開く


http://www.kgs-inc.co.jp/bw/wp-content/uploads/2015/12/Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip

(イ) 上記 WEB サイトをクリックして、ドライバの保存先を指定して[OK]をクリックください。
ダウンロードが始まります。

(ウ) ダウンロードした「Sentinel_LDK_Run-Time_setup.zip」 ファイルを解凍します。
解凍したフォルダ内に「Windows_7_8.1_10」,「Windows_XP_Vista」が表示されます。
ご使用の Windows OS を選択してフォルダを開いてください。
「HASPUserSetup.exe」をクリックしてください。

2. HASP ドライバのインストール


(ア) HASPUserSetup.exe を実行すると下図が表示されますので、しばらく待ちます



(イ) 下図が表示されたら [Next >] をクリックして次へ進みます





(ウ) 下図が表示されたら、[I accept the license agreement] をクリックして、
[Next >] をクリックします




2. [Next >]
をクリック


(エ) [Next >] をクリックします



(オ) 下図が表示されるので、しばらく待ちます




(カ) [Finish] をクリックしてください
インストールは完了です



アプリケーションのアンインストール

プログラムの追加と削除からアンインストールしてください


1. 「ReportMaker200」を選択して、[アンインストール]をクリックします



2. [はい]をクリックします




3. 下の表示が消えたらアンインストールが完了です




アプリケーションのインストール

※Windows10 にインストールできない場合、14 ページを参照してください。


1. 「setup.exe」 をクリックしてインストーラを開きます




2. [次へ] をクリックします




3. [次へ] をクリックします




4. 「インストール」をクリックして、インストールを開始します



5. 下図が表示されますので、しばらく待ちます



6. 「完了」をクリックしたら、インストールが完了です



LOCK STAR キーをご使用のユーザー様は「完了」をクリックしてください。インストールは完了です。パソコンの再起動を求められた場合、パソコンを再起動してください。



HASP キーをご使用のユーザー様は「☐ にし点チェック」を入れて「完了」をクリックして、[7. HASP ドライバーのインストール]へ進んでください。

7. HASP ドライバーのインストール


(ア) [HASP キーをご使用のユーザー様]

「☐」に「し点」チェックを入れて「完了」をクリック




HASP キーをご使用のユーザー様は「☐」にチェックを入れて「完了」をクリックしてください。


(イ) 下図が表示されますので、しばらく待ちます



(ウ) 下図が表示されたら [Next >] をクリックして次へ進みます




(エ) 下図が表示されたら、[I accept the license agreement] をクリックして、[Next >] をクリックします



(オ) [Next >] をクリックします




(カ) 下図が表示されますので、しばらく待ちます



(キ) [Finish] をクリックしてください。

インストールは完了です



以上で HASP ドライバーのインストールは完了です。

パソコンの再起動を求められた場合、パソコンを再起動してください。

Windows10 にインストールできない場合の.NET Framework 設定方法

※このソフトは.NET Framework 2.0 環境で動作するため.NET 2.0 を有効化に設定します。

.NET 2.0 の有効化の設定完了後、本ソフトのインストールが可能になります。


※パソコンの設定条件によっては再起動が必要になります。

① パソコンの[コントロールパネル]を開きます。


② [プログラム]を開きます。



③ [Windows の機能の有効化または無効化]を開きます。



④ [Windows の機能の有効化または無効化]の設定。




⑤ [Windows Update からファイルをダウンロードする]を開きます。




.NET Framework のダウンロードとインストールが始まります。

⑥ [機能の変更完了]とパソコンの再起動。



「今すぐ再起動」が表示されないで必要な変更が完了した場合、[閉じる]をクリックしてください。

(再起動後、表示される場合、同様に[閉じる]をクリックしてください)



以上で.NET Framework の設定は終了です。

3 ページ「インストール手順のフローチャート」を参照していただき、アプリケーションソフトのインストールを行ってください。